

Optim'BTP est compatible avec plusieurs logiciels externes pour permettre des reprises ou des imports ponctuels (Devis, métré, ...). Cette liste peut évoluer en fonction des besoins clients.


Le principe général est toujours le même :

1. Ajout et test des paramètres de connexion spécifique à chaque logiciel.
2. Paramétrage de la correspondance des types externes vers les types définis dans Optim'BTP.

Intégration d'un logiciel externe

Ajout d'un logiciel externe

Avec les droits superviseur, ajouter le logiciel externe que vous souhaitez associer à Optim'BTP depuis les paramètres système (**Options > Paramètres > Système > Logiciel Externe**).



Chaque logiciel a ses particularités de paramétrages : Ex Optima

Libellé: Désactiver
 Type fourniture (défaut):
 Type main d'oeuvre (défaut):

Paramétrage des liens types externes

Après l'ajout de votre logiciel externe, vous devez paramétrer la correspondance entre les types présents dans le logiciel externe et les types d'articles et de main d'œuvre présents dans Optim'BTP. Tous les types du logiciel externe doivent être rattachés à un type Optim'BTP.

Avec les droits superviseur, accédez aux paramètres de correspondance entre le logiciel externe et Optim'BTP (**Options > Paramètres > Système > Lien type Externe**).

Au moment des imports une correspondance des modes de règlements peut être aussi demandé.

Logiciel externe	Type	Sous Type Code	Sous Type Libellé	Type OptimBTP Code	Type OptimBTP Libellé
	Matériel	A	Matériel	Engin	Engin
	Divers	D	Divers	Frais	Fraischant
	Fourniture	F	Fourniture	MT	Matériaux
	Main d'oeuvre	M	Main d'oeuvre	Chant	MO Chantier
	Sous-traitance	R	Sous-traitance	ST	S-Traitance
	Texte	T	Texte	VTE	Vente
	Non renseigné	Vide	Non renseigné	MT	Matériaux

Liste pour accéder aux paramètres spécifiques des logiciels externes :

- ATTIC+
- EDICAD
- INSITU
- LOGIKAL
- **BATIGEST**
- BATIGEST CONNECT
- CEGID BTP
- CODIAL
- EBP BATIMENT
- LSE
- **MDA**
- **MDE**
- OPTIMA
- PROCHANTIER
- PRODEVIS
- QDV7
- TIAMP