

Au préalable, il faut que l'exécutable d'OptimPointage ait été installé sur le ou les postes souhaités.

La liaison entre OptimPointage et Optim'BTP Entreprise étant mise en place lors de l'installation, le paramétrage fait dans Optim'BTP Entreprise est impacté automatiquement dans OptimPointage à chaque réouverture de celui-ci.

Paramétrage d'OptimPointage

Où trouver le paramétrage

En accès Superviseur :

Options > Paramètres > Système > Pointage externe > OptimPointage

atte	- C X						
			?		•)	
*	Liste						
*	Métier	Optimiointage Appli mobile Type bon de reception (Appli mobile) Champ optionnel (applica	ation mobile)				
*	Profil	Nombre de semaines visibles pour consultation (avant ou après semaine en cours) Avant	2	Après	0		
≈	Système	Bloquer la saisie après 5 jour(s) ouvré(s) de retard					
322	🕈 Serv. achat / Stock / Atelier / Parc 💽	Ne pas utiliser la procédure de validation des heures.					
\sim	Mail	Valider automatiquement les pointages non validés après 5 jour(s) ouvré(s)					
	Chrono	Bloquer la saisie si la journée précédente est vide.					
ų	Scanner	Saisie des postes de travaux obligatoires.					
- 5	Utilisateur	Exclure : 🗌 chantiers de gestion 🗌 bons d'intervention 🗌 bons de travail 🗌 études commerciale					
0	Droit utilisateur	Libellé tâches (Liste) <codechantier> - <libchantier> - <ptv1></ptv1></libchantier></codechantier>					
đ	Type de gestion	Libellé chantier (Liste) <codechantier> - <libchantier></libchantier></codechantier>					
é	Pièce de vente	Libellé salarié (Liste)				_	
L	Document - Dossier						
	Document - Type	Champs de saisie					
	Logiciel externe	✓ Affichage zone "Phase/Qualité"					
	Lien type externe	Affichage zone "Heures/Primes"					
	Lien mode de règlement externe	TH. Transport H. Conduite H. Nuit/Dim. Re	pas				
Ŕ	Pointage externe	☐ Deplacement ☐ Production ☑ Primes					
Ť,	Tarifeo	Affichage zone "Autres marquages" (cf onglet champ optionnel)					
6	Echange EDI (Arteva)						

Paramétrage général d'OptimPointage

OptimPointage		Appli mobile	Type bon de réception (Appli mobile)	Champ optionnel (appli	ication mobile)		
N	Nombre de semaines visibles pour consultation (avant ou après semaine en cours) Avant 2 Après 0					0	
✓ B	Bloquer la sa	aisie après 5	jour(s) ouvré(s) de retard				
	Ne pas utiliser la procédure de validation des heures.						
V	Valider automatiquement les pointages non validés après 5 jour(s) ouvré(s)						
В	Bloquer la saisie si la journée précédente est vide.						
🗆 s	Saisie des postes de travaux obligatoires.						
E	Exclure :	Chantier	s de gestion 🗌 bons d'intervention	bons de travail	études com	merciale	
\checkmark	Définir l saisie/v	es limites d alidation.	e consultation, la procédure	de validation et	la limite de j	ours de	

Validation automatique après un nombre de jour paramétrable :
 Ex : si cette option est activée sur 5 jours ouvrés, tous les pointages d'heures seront

automatiquement validés au-delà de ce délai, donc hors circuit mais il n'y aura plus de pointages saisis non validés.

- ✓ Choisir de bloquer la saisie si la journée précédente est vide
- ✓ Rendre la saisie des postes de travaux obligatoires
- ✓ Possibilité d'exclure des pointages certains types de chantiers

Libellé tâches (Liste)	<codechantier> - <libchantier> - <ptv1></ptv1></libchantier></codechantier>		
Libellé chantier (Liste)	<codechantier> - <libchantier></libchantier></codechantier>	Balises : <codechantier> : Code chantier <libchantier> : Libellé chantier</libchantier></codechantier>	
Libellé salarié (Liste)	<matricule> - <codefonction> <interim></interim></codefonction></matricule>	<libedition> : Libellé édition <codeaffaire> : Code affaire <libéffaire> : Libellé affaire</libéffaire></codeaffaire></libedition>	
		<pre><tiers> : Nom réduit tiers <soc> : Libellé société <cp> : Code postal chantier <ville> : Ville chantier. <ptv1> : Poste travaux niveau 1 <ptv2> : Poste travaux niveau 2 <phase> : Phase / pièce <typeheure> : Type d'heure</typeheure></phase></ptv2></ptv1></ville></cp></soc></tiers></pre>	

Il est possible de choisir le **libellé des tâches**, **chantiers et salariés** qui s'afficheront dans OptimPointage.

En mettant le curseur sur chaque ligne, une liste de balises est proposée.

Paramétrage des champs de saisie

Le paramétrage des champs de saisie permet d'affiner les choix d'affichage de champs supplémentaires ou d'options dans OptimPointage.

Cha	Champs de saisie							
	Affichage zone "Phase/Qualité"							
	Affichage zone "Heures/Primes"							
	🕅 H. Transport	🕅 H. Conduite	🔲 H. Nuit/Dim.	Repas				
	Deplacement	Production	V Primes					
	Affichage zone "Autres marquages" (cf onglet champ optionnel)							

- Zone « Phase/Qualité » permet d'avoir accès aux phases de l'étude d'exécution du chantier pour associer le pointage à une phase ou pièce
 Cela permet également de pouvoir informer des problèmes rencontrés lors de la fabrication. Il s'agit d'informations qui n'auront pas d'impact sur le pointage même.
- Zone « Heures/Primes » permet de faire apparaître pour le pointage, les heures complémentaires et primes paramétrées dans Options/Paramètres/Métier/Champs Optionnel
- Zone « Autres marquages » permet d'ajouter si besoin des marquages complémentaires en lien avec les champs optionnels évoqués dans le point précédent. (Pour plus d'informations, cf FAQ 316 - Paramétrage de l'appli-mobile)